

ANLEITUNG



KINDERHOSEN

Arbeitsmaterial von

Gütermann creativ (Größe 122)

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff
145 cm breit von Ring a Roses by Güter-
mann, Collection SUMMER LOFT: 0,65 m
Stoff Blumenornament rosa; 0,15 m Stoff
Punkte rosa-weiß;

Zusätzlich:

0,80 m hellgrün-weiß gestreiftes Satin-
band, 0,5 cm breit; 0,90 m roséfarbene
Klöppelspitze, 1,2 cm breit; Burda-Fertig-
schnitt Nr. 9747, Pyjama

Arbeitsmaterial von

Gütermann creativ (Größe 134)

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff
145 cm breit von Ring a Roses by Güter-
mann, Collection SUMMER LOFT: 0,80 m
Stoff Kleeblatt rosa; 0,15 m Stoff Rosen-
muster weiß-rosa;

Zusätzlich:

0,95 m roséfarbenes Pomponband, 0,7 cm

breit; 0,95 m weiße Klöppelspitze, 0,7 cm
breit; Burda-Fertigschnitt Nr. 9747, Pyja-
ma

Zuschneiden

Die Schnittteile für die Hose in der ge-
wünschten Größe aus dem Fertigschnitt
ausschneiden. Bei Gr. 122 an den vorderen
und rückwärtigen Hosenbeinen eine 4 cm
breiten Saumblende, bei Gr. 134 eine 8 cm
breiten Saumblende abschneiden. Vorder-
und rückwärtige Hosenbeine je 2 x, abge-
trennte Saumblenden je 2 x. Bindeband
Stoff Rosenmuster 160 x 7 cm (Gr. 134),
Bindeband Stoff Punkte rosa-weiß 120 x
6 cm (Gr. 122) zuschneiden.

Arbeitsanleitung Gr. 122

Die Saumblenden auf die Hosenbeine
rechts auf rechts legen, die Klöppelspitze
dazwischenschieben und stecken. Die An-
satznaht 1 cm breit steppen und bügeln.
Die Nahtzugaben zusammengefasst ver-
säubern und in die Hosenbeine bügeln.

Auf der rechten Seite über die Naht das grün-weiße Satinbändchen stecken und steppen. Die Hose weiter nach der Anleitung nähen, dabei für den Einzug des Bindebandes an der vorderen Mittelnaht 0,5 cm vor der Taillenlinie einen 2 cm großen Schlitz offen lassen. Für das Bindeband (statt Gummieinzug) den Zuschnitt längs rechts auf rechts falten und von der Mitte aus zu beiden Seiten mit einer 1 cm breiten Naht aufeinander steppen, dabei einen ca. 6 cm langen Wendeschlitz offen lassen. Die seitlichen Kanten im 45-Grad-Winkel abschrägen. Die Naht bügeln, die Naht-

zugaben zurück- und an den Ecken schräg wegschneiden. Band durch den Schlitz wenden, die Kanten formen und bügeln. Den Schlitz schmalkantig von rechts absteppen. Das Bindeband mit einer Sicherheitsnadel in den Tunnel durch den Schlitz der vorderen Mittelnaht einziehen.

Die Hose Gr. 134 ebenso arbeiten, statt Klöppelspitze an der Saumansatznaht Pomponband zwischenfassen und die Ansatznaht anschließend mit weißer Klöppelspitze abdecken.